

例1 设随机相位正弦波

$$X(t) = a \cos(\omega t + \Theta) \quad -\infty < t < +\infty$$

式中  $a, \omega$  是常数,  $\Theta$  是在区间  $(0, 2\pi)$

上服从均匀分布的随机变量.

求:  $X(t)$  的均值函数、方差函数、自相关函数  
和自协方差函数.

解: 依题意  $\Theta$  的概率密度为

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta < 2\pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

## (1) 均值函数

$$\begin{aligned}\mu_X(t) &= E[X(t)] = E[a \cos(\omega t + \Theta)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} a \cos(\omega t + \theta) \cdot f(\theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} a \cos(\omega t + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = 0\end{aligned}$$

## (2) 自相关函数

$$\begin{aligned}R_X(t_1, t_2) &= E[X(t_1) \cdot X(t_2)] \\ &= E[a \cos(\omega t_1 + \Theta) \cdot a \cos(\omega t_2 + \Theta)] \\ &= \int_0^{2\pi} a \cos(\omega t_1 + \theta) \cdot a \cos(\omega t_2 + \theta) \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= \frac{a^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(\omega t_2 - \omega t_1) + \cos(\omega t_2 + \theta + \omega t_1 + \theta)}{2} d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \cos \omega(t_2 - t_1)\end{aligned}$$

### (3)自协方差函数

$$\begin{aligned}C_X(t_1, t_2) &= R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1) \cdot \mu_X(t_2) \\&= \frac{a^2}{2} \cos \omega(t_2 - t_1)\end{aligned}$$

### (4)方差函数

$$\sigma_X^2(t) = C_X(t, t) = \frac{a^2}{2}$$

例2：设随机过程  $Z(t) = X + Yt \quad -\infty < t < +\infty$

式中X服从  $N(a, \sigma_1^2)$  Y服从  $N(b, \sigma_2^2)$

且X与Y的相关系数  $\rho_{XY} = \rho$

求：Z(t)的自相关函数.

解 Z(t)的自相关函数

$$\begin{aligned} R_Z(t_1, t_2) &= E[Z(t_1) \cdot Z(t_2)] \\ &= E[(X + Yt_1) \cdot (X + Yt_2)] \\ &= E[X^2 + t_1 t_2 Y^2 + (t_1 + t_2)XY] \\ &= EX^2 + t_1 t_2 EY^2 + (t_1 + t_2)E(XY) \end{aligned}$$

因为  $X \sim N(a, \sigma_1^2)$      $Y \sim N(b, \sigma_2^2)$

所以  $EX = a$      $DX = \sigma_1^2$

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = \sigma_1^2 + a^2$$

$$EY = b$$

$$DY = \sigma_2^2$$

$$EY^2 = DY + (EY)^2 = \sigma_2^2 + b^2$$

由  $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$

$$\rho = \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}$$

得  $E(XY) = \text{cov}(X, Y) + EX \cdot EY$


$$= \rho \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} + EX \cdot EY$$
$$= \rho \sigma_1 \sigma_2 + ab$$

于是  $R_Z(t_1, t_2) = (a^2 + \sigma_1^2) + t_1 t_2 (b^2 + \sigma_2^2)$   
 $+ (t_1 + t_2)(\rho \sigma_1 \sigma_2 + ab)$

例3 设随机振幅矩形波  $Y(t) = Xg(t)$ ,  $t > 0$

式中  $X$  服从参数  $p=0.5$  的  $(0-1)$  分布,  
 $g(t)$  是所示的周期为  $l$  的矩形波 (如图)

X	0	1
P	0.5	0.5



求  $Y(t)$  的均值、方差.

解 随机变量X的分布律为

X	0	1
P	0.5	0.5

故有  $EX = \frac{1}{2}$        $DX = \frac{1}{4}$

$$\mu_Y(t) = E[X(g(t))] = g(t)EX = \frac{1}{2}g(t)$$

$$\sigma_Y^2(t) = D[Xg(t)] = g^2(t)DX = \frac{1}{4}g^2(t)$$

对于两个随机过程  $\{X(t), t \in T_1\}$  和  $\{Y(t), t \in T_2\}$

任选  $t_1 \in T_1, t_2 \in T_2$

对应有过程  $X(t)$  在  $t_1$  的状态  $X(t_1)$

和过程  $Y(t)$  在  $t_2$  的状态  $Y(t_2)$

$X(t_1)$  和  $Y(t_2)$  的二阶原点混合矩

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)]$$

称为随机过程  $X(t)$  和  $Y(t)$  的互相关函数；

$X(t_1)$  和  $Y(t_2)$  的二阶中心混合矩

$$C_{XY}(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) - \mu_X(t_1)][Y(t_2) - \mu_Y(t_2)]\}$$

称为随机过程  $X(t)$  和  $Y(t)$  的互协方差函数;

且  $C_{XY}(t_1, t_2) = R_{XY}(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_Y(t_2)$

定义:

如果对任意  $t_1 \in T_1, t_2 \in T_2$  都有  $C_{XY}(t_1, t_2) = 0$

即  $E[X(t_1)Y(t_2)] = E[X(t_1)] \cdot E[Y(t_2)]$

则称随机过程  $X(t)$  和  $Y(t)$  是不相关的.

显然, 相互独立的两个随机过程必不相关.

例4 设某接收机收到周期信号输入电压 $S(t)$ 和噪声电压 $N(t)$ 且设 $E[N(t)] = 0$ ,  $S(t)$ 与 $N(t)$ 互不相关。试导出输出电压 $V(t) = S(t) + N(t)$ 的均值、自相关函数与输入电压的数字特征的关系。

解  $V(t)$ 的均值函数

$$\mu_V(t) = E[V(t)]$$

$$= E[S(t) + N(t)]$$

$$= E[S(t)] + E[N(t)]$$

$$= \mu_S(t)$$

# $V(t)$ 的自相关函数

$$\begin{aligned} R_V(t_1, t_2) &= E[V(t_1) \cdot V(t_2)] \\ &= E\{[S(t_1) + N(t_1)] \cdot [S(t_2) + N(t_2)]\} \\ &= E[S(t_1) \cdot S(t_2)] + E[S(t_1)N(t_2)] \\ &\quad + E[S(t_2)N(t_1)] + E[N(t_1)N(t_2)] \end{aligned}$$

由于  $S(t)$  与  $N(t)$  互不相关

有  $E[S(t_1)N(t_2)] = E[S(t_1)] \cdot E[N(t_2)] = 0$

$$E[S(t_2)N(t_1)] = E[S(t_2)] \cdot E[N(t_1)] = 0$$

于是得到

$$R_V(t_1, t_2) = R_S(t_1, t_2) + R_N(t_1, t_2)$$

例5 给定随机过程 $X(t)$ , 和常数 $a$ , 设

$$Y(t) = X(t + a) - X(t)$$

试以 $X(t)$ 的相关函数表示 $Y(t)$ 的自相关函数。

解  $Y(t)$ 的自相关函数

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= E[Y(t_1) \cdot Y(t_2)] \\ &= E[(X(t_1 + a) - X(t_1)) \cdot (X(t_2 + a) - X(t_2))] \\ &= E[X(t_1 + a) \cdot X(t_2 + a)] - E[X(t_1 + a) \cdot X(t_2)] \\ &\quad - E[X(t_1) \cdot X(t_2 + a)] + E[X(t_1) \cdot X(t_2)] \\ &= R_X(t_1 + a, t_2 + a) - R_X(t_1 + a, t_2) \\ &\quad - R_X(t_1, t_2 + a) + R_X(t_1, t_2) \end{aligned}$$